

Le coussin musical arc-en-ciel

Patron au crochet
By AnnaB
(Niveau débutant/intermédiaire)



Matériel :

- Coton 4 Phildar, coloris au choix, 1 pelote de chaque couleur
- Coton 3 Phildar, coloris au choix, quelques grammes
- 1 système de boîte à musique
- 1 perle en forme de goutte ou de triangle
- 1 crochet 2,5
- 1 crochet 3,5
- 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
ml = maille en l'air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
db = demi bride
aug db = 2 demi-bridés dans la même m
aug = augmentation
... = répéter sur le reste du rang

Explications :

Une fois terminé le coussin musical mesure environ 20 x 20 cm.

Il se crochète en allers-retours.

Il est constitué de 2 faces. Vous pouvez choisir de crocheter le recto et le verso à l'identique ou de changer de couleurs selon vos goûts.

Ici, j'ai utilisé les coloris :

- Pour le recto : craie, dune, écru, safran, caramel, cappuccino et craie.
- Pour le verso : craie, tilleul, écru, dune, végétal, cappuccino et craie.

Arc-en-ciel (x2) :

Se travaille avec les cotons 4 et le crochet 3,5.

Les changements de couleurs se font au niveau des ml des rangs 3, 5, 7, 9 et 11.

Couleur 1

Rg 1 : Faites une chaînette de 24 ml

Rg 2 : Faites 2 ml pour monter, piquez dans la 3ème m à partir du crochet et faites 24 db, 2 ml, tournez - 24

Rg 3 : 8 db, *1 db, 1 aug db* (x4), 8 db, 2 ml, tournez - 28

Couleur 2

Rg 4 : 10 db, 8 aug db, 10 db, 2 ml, tournez - 36

Rg 5 : 1 db dans chaque db, 2 ml, tournez - 36

Couleur 3

Rg 6 : 13 db, 10 aug db, 13 db, 2 ml, tournez - 46

Rg 7 : 1 db dans chaque db, 2 ml, tournez - 46

Couleur 4

Rg 8 : 14 db, *2 db, 1 aug db* (x6), 14 db, 2 ml, tournez - 52

Rg 9 : 12 db, *3 db, 1 aug db* (x7), 12 db, 2 ml, tournez - 59

Couleur 5

Rg 10 : 1 db dans chaque db, 2 ml, tournez - 59

Rg 11 : 15 db, 1 aug db, *3 db, 1 aug db* (x7), 15 db, 1 ml, tournez - 67

Couleur 6

Rg 12 : 66 ms, 1 aug, réalisez la bordure en bas de l'arc-en-ciel en faisant 36 ms.

Finissez par 1 mc, coupez le fil et rentrez-le dans le dernier arc pour le cacher.



La goutte :

Préparez votre boîte à musique avant de commencer. Pour cela, retirez le rond qui permet de lancer la boîte à musique et remplacez-le par votre perle en forme de goutte ou de triangle (avec la pointe vert le haut).

Se travaille avec le coton 3 et le crochet 2,5.

Coloris au choix :

Rg 1 : 6 ms dans le cercle magique - 6

Rg 2 : 1 aug dans chaque m - 12

Rg 3 : *1 ms, 1 aug* - 18

Rg 4 : *2 ms, 1 aug* - 24

Rg 5 à 7 (3 rangs) : 1 ms dans chaque m - 24

Rg 8 : *2 ms, 1 dim* - 18

Rg 9 et 10 (2 rangs) : 1 ms dans chaque m - 18

Rembourrez.

Rg 11 : *1 ms, 1 dim* - 12

Insérez la perle (attachée au fil de la boîte à musique) puis continuer pour fermer la goutte.

Rg 12 : 1 ms dans chaque m - 12

Rg 13 : 6 dim - 6

Finissez par 1 mc puis coupez le fil et fermez l'ouvrage : à l'aide de votre aiguille, passez votre fil fraîchement coupé dans les brins avant du dernier rang puis tirez fermement. Rentez le fil pour le cacher.

Assemblage :

Commencez par coudre le premier arc (de chaque arc-en-ciel) bord à bord.

Posez vos 2 arc-en-ciel l'un sur l'autre envers contre envers.

Avec votre aiguille et un fil (d'environ 1 mètre) de la même couleur que le rang 12, commencez à coudre bord à bord sur tout le tour. Assurez-vous de passer le fil de la boîte à musique et la goutte sur le bas du coussin.

Avant de fermer complètement la couture du coussin, rembourrez autour de la boîte à musique.

Finissez de coudre. Rentez tous les fils pour les cacher.

Bon crochet à tous !


By AnnaB

Si vous réalisez mon coussin musical, n'hésitez pas à me taguer afin que je voie vos créations sur Instagram ou Pinterest !



Instagram :
Annab.shop

Pinterest :
Annab



TOUS DROITS RESERVES @Annab 2022 - Ces instructions sont réservées uniquement à un usage personnel et ne peuvent être, en tout ou partie, diffusées, reproduites, partagées, traduites ou vendues. Les créations issues de ce patron ne peuvent être vendues. Aucun remboursement n'est accepté sur ce type de produits.